


掌酷十三張 AI 版 · 使用手冊

Zhangku 13 (AI Edition) · User Manual · 繁體中文

一、版本功能說明

1. 僅支援 MuMu 模擬器,下載連結:mumu.163.com(所有安裝包可直接拖拽進模擬器)。
2. 支援自動一鍵擺牌、自動出牌。
3. 支援的建桌規則如下圖所示。




4. 當出現特殊牌型時,依系統提示擺牌,並停止自動化操作。
5. 關閉自動化按鈕後,僅顯示 AI 提示。
6. AI 提示框單擊即可關閉。



二、獲取登入憑證操作步驟

2.1 拷貝登入憑證檔案

1. 準備一台已 root 的 Android 手機,安裝微信、掌酷十三張官方版與 MT 檔案管理器。
2. 透過微信註冊並登入掌酷十三張官方版,完成實名驗證。
3. 開啟 MT 檔案管理器,連結 mt2.cn 進行授權。



4. 進入根目錄 /data/data/com.xmzk.zkssz/databases/,拷貝 2 個登入憑證檔案(jsb.sqlite、jsb.sqlite-journal)。



5. 在模擬器上安裝掌酷十三張 AI 版與 MT 檔案管理器,先用微信登入一次(可能失敗,但必須執行一次),然後退出。



6. 模擬器也需開啟 root 權限:點右上角三點 → 裝置設定 → 開發者選項 → 開啟 Root 權限。



7. 將步驟 3 的 2 個憑證檔案覆蓋到模擬器的 /data/data/com.xmzk.zkssz/databases/ 下。

8. 開啟掌酷十三張 AI 版,即可登入。

9. 簡易方式:也可透過「浮窗 → 設定 → 資料庫 → 匯入檔案」拷貝登入憑證檔案。



2.2 AI 版使用方法

1. 在模擬器登入掌酷十三張 AI 版後,點擊頁面頂部的盾牌浮窗入口登入 AI 帳號。



2. AI 帳號登入成功後,點擊盾牌浮窗進行設定。



3. 自動化與延遲皆可設定;延遲為「擺牌」到「確認出牌」之間的間隔。

設定項:自動化(開啟)、Token(高 / 中 / 低)、延遲(2 秒至 4 秒之間)、資料庫(匯入檔案)。